



Kein Sound in Flash-basierenden Videos (z.B. YouTube)

Diese Anleitung gilt für die Betriebssysteme Windows Vista und Windows 7

1.) Rufen Sie dieses Audio-Beispiel auf und starte Sie es...

<http://soundcloud.com/missbunlay2305/for-elise>

Flash-Video:



2.) Öffnen Sie, während das Video/Audio abgespielt wird, den Lautstärkemixer und schieben Sie den Lautstärkeregler sowohl für **Firefox** als auch den **Plugin-Container** oder **Adobe Flash-Player** nach oben...

Der Lautstärkemixer kann unter Vista und Windows 7 folgendermaßen aufgerufen werden...



2a) [Start] → Ausführen/Suchen → **sndvol** → [Enter]

oder

2b) [Start] → Ausführen/Suchen → **Systemlautstärke** → [Enter]

oder

2c) ein Doppelklick auf das Lautsprechersymbol in der Task-Leiste (rechts-unten neben der Uhr)



~~~~~

~~~~~

Sollte diese Maßnahmen nicht wirken - dann diesen Registry-Zweig löschen

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\LowRegistry\Audio\PolicyConfig\PropertyStore

Wer nicht weiß wie das geht, kann sich diese REG-Datei herunterladen

http://www.xup.in/dl,67071505/audioeinstellungen_zuruecksetzen.reg/

Datei auf den Desktop herunterladen, dann Doppelklick auf die Datei →
[audioeinstellungen_zuruecksetzen.reg](#)



Die REG-Datei hat folgenden Inhalt:

Windows Registry Editor Version 5.00

*[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\LowRegistry\Audio\PolicyConfig\PropertyStore]*



HTML5-Videos für deren Anzeige kein Plugin benötigen wird:

<http://moztw.org/demo/audioplayer/>

<http://wawuschel.bplaced.net/mimetype/slowdown1.ogg>

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/De-audio_template-Wikipedia.ogg

http://videos-cdn.mozilla.net/brand/Mozilla_Firefox_Manifesto_v0.2_640.webm

http://www.youtube.com/embed/_w_Qwe3TIYo?html5=1&autoplay=1&vq=medium

<http://www.youtube.com/embed/AOkBEEABrj8?html5=1&autoplay=1&vq=medium>

